Desinfektionsplan **für die Arztpraxis**

PuraDES

Was?	Wann?	Womit?			Wie?
Maßnahmen	Häufigkeit	Präparat / Produkt	Konz.	EWZ	Häufigkeit
Hygienische Händedesinfektion	• Vor und nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit Blut und kontaminiertem Material, vor Blutentnahmen, Verbandwechsel etc. • Bei erforderlicher viruzider Wirksamkeit	**TetraMAN** **TetraMAN B** **PentraMAN**	gebrauchs-fertig	30 Sek.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.
Chirurgische Händedesinfektion	• Vor operativen Eingriffen	**TetraMAN** **PentraMAN**	gebrauchs-fertig	1 Min. 1,5 Min.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.
Hautdesinfektion	Vor Punktionen, Injektionen	**TetraMAN**	gebrauchs-fertig	15 Sek.	Haut mit der Lösung sorgfältig abreiben und feucht halten.
Schleimhaut-antisepsis	Vor diagnostischen Maßnahmen, sowie prä-, intra- und postoperativen Eingriffen	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____
Händereinigung	• Bei Arbeitsbeginn und -ende • Nach Toilettenbenutzung • Bei optischer Verschmutzung • Bei Bedarf	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Präparat mit lauwarmem Wasser in den Händen aufschäumen und Schmutzreste sowie organische Anschmutzungen gründlich entfernen. Abtrocknen mit Einmaltuch.
Händepflege	• Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit • Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Creme oder Lotion auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
Spezieller Hautschutz	• Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit • Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
Chirurgische Instrumente (allgemein) Reinigung, Desinfektion	Direkt nach Gebrauch	**HeptaPURE KONZ**	2%	15 Min.	Gebrauchte Instrumente vollständig und blasenfrei in geeignete Behälter mit Deckel und Siebeinsatz einlegen, Einwirkzeit und Standzeit der Lösung beachten. Ggf. manuelle Nachreinigung, mit Leitungswasser gründlich abspülen, trocknen, verpacken (Sterilgutverpackung gemäß DIN), sterilisieren, danach trocken lagern.
Ultraschallköpfe ohne Schleimhautkontakt	Direkt nach Gebrauch	**DecaBAC N** **DecaWIPES Box N**	gebrauchs-fertig	1 Min.	Den Ultraschallkopf vor der Anwendung mit dem Tuch sorgfältig abwischen. Nach der Anwendung mit mikrobiologisch einwandfreiem Wasser reinigen und mit einem Einmaltuch abtrocknen. Herstellerangaben zur Aufbereitung beachten.
Masken, Schläuche, Anästhesiezubehör	Direkt nach Gebrauch	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Material direkt nach Gebrauch in Anwendungslösung einlegen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen und von innen und aussen sorgfältig mit mikrobiologisch einwandfreiem Wasser nachspülen. Trocknen. Medizinprodukte der Risikoklasse > Kritisch A der Sterilisation zuführen. Herstellerangaben zur Aufbereitung beachten.
Kleine Flächen, Arbeitsflächen, Behandlungsliege-/stuhl	Nach jeder Behandlung	**DecaBAC S**	gebrauchs-fertig	1 Min.	Flächen vollständig benetzen. Abtrocknen lassen.
		PentaCID KONZ	0,5 %	15 Min.	
Große Flächen, Fußboden, Wände etc.	Nach sichtbarer Kontamination und täglich 1 x nach Beendigung der Sprechstunde	**PentaCID KONZ**	0,5%	15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.
Toilette, Waschbecken	Nach sichtbarer Kontamination und täglich 1 x nach Beendigung der Sprechstunde				Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im PuraDES drywipes Spendersystem eingesetzt werden.
Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen.
Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen.
Bei behördlich angeordneten Entseuchungen aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste d. Robert Koch Institutes (§18 IfSG) anzuwenden.
Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

www.purades.de · info@purades.de

Rev. 09/2020